

# NASSENHEIDER Professional

Mindestbehandlungsdauer von 10-14 Tagen unbedingt einhalten, sonst wirkt die Säure nicht über einen kompletten Brutzyklus

Verschluss der Gitterböden während der Behandlung durch zugehörige Platten und Schaumstoffstreifen


## In der Imkerei:

- **Verdünnen der AS auf 60%**  
**100ml 85% AS + 41,7ml dest. Wasser = 141,7 ml 60% AS**
- Befüllung der Flasche mit Ameisensäure 60% laut Tabelle
- Vormontage der Dochte

Volksstärke/Beutentyp	Tagesdosis	Befüllung/Bedarf
6-9 Waben/Ableger	6-10 ml	140 ml
DNM/Zander einzargig	10-15 ml	180 ml
Dadant, DNM/Zander zweizargig	20-25 ml	290 ml (voll befüllen)

Volksstärke/Beutentyp	U-Docht
6-9 Waben/Ableger	Größe 1 (klein)
DNM/Zander o.ä. einzargig	Größe 2 (mittel)
Dadant, DNM/Zander o.ä. zweizargig	Größe 3 (groß)

## Vor Ort:



## Nach 2 Tagen Kontrolle der Verdunstungsmenge

Anhand der Skala Überprüfung und Berechnung der täglich verdunsteten Menge an Ameisensäure

Gegebenenfalls durch größeren oder kleineren Docht korrigieren